


ScanPad101(Android5.1.1)ストレージ不足対応手順

1・Androidバージョンの確認。

設定をタップ



タブレット情報をタップ




Android バージョンを確認

Androidバージョン 5.1.1
カーネルバージョン 3.10.49
ビルド番号 TB2-X30F_S000003_170222_SCP
ソフトウェアのバージョン TB2-X30F_170222


「**Android5.1.1**」がこの手順の対象となります。

2・内部ストレージの確保

アプリの「File Manager」を開く



内部ストレージをタップ




「calaunch」をタップ

ファイル	2018/03/26 15:12		フォルダ
DCIM	2018/03/26 16:10		フォルダ
ダウンロード	2018/03/27 14:07		フォルダ
vindetect	2018/06/29 16:56		フォルダ
Android	2018/11/15 15:16		フォルダ
cnlaunch	2019/01/17 11:39		フォルダ
DPULinkManager...es_1.00.016.apk	2015/03/08 05:34	1.28 MB	アプリ...ョン
Scanpad101_3.11.001.apk	2015/03/08 05:34	42.8 MB	アプリ...ョン
sl.dat	2015/03/08 05:34	12.0 B	バイナ...テム


ScanPad101 をタップ




「985*****」(シリアル番号) を長押し



青くマークされたら画面右上のメニューをタップして「削除」を選択



同意を求められるので「削除」をタップ



終了するまで待つか「バックグラウンドで実行」を選択する



3・16GB ほどの内部ストレージデータが半分ほどになります。